



NOM : _____

Prévenir et contenir l'infection

Compétence 8

Bloc 1

	Pratique		Auto-Évaluation		Évaluation Enseignant	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
						
1. Lavage des mains						
1.1 Application correcte du procédé du lavage des mains : -retire ses bijoux, s'il y a lieu et se mouille les mains d'eau tiède; -fait mousser vigoureusement toutes les surfaces des mains : la paume, la surface dorsale et les côtés des mains, les espaces interdigitaux, les bouts des doigts et les poignets pendant un minimum d'action physique; -en frottant, rince à fond ses mains et ses poignets; -assèche ses mains à fond en les tamponnant doucement avec une serviette en papier; -ferme le robinet à l'aide d'une serviette en papier en évitant de recontaminer ses mains						

	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
2. Mise et enlèvement des gants						
2.1 Enfiler des gants : -Dépose l'enveloppe sur une surface propre et sèche; -Ouvre l'enveloppe sans contaminer l'intérieur; -Enfile les gants en évitant toute contamination.						
2.2 Retirer des gants souillés : -Retire le premier gant en évitant le contact avec la peau -Retire l'autre gant en glissant les doigts entre le poignet et le gant et en le retournant sur lui-même et sur le premier gant; -Jette les gants de façon hygiénique.						

Préparation adéquate du matériel pour la réfection d'un pansement


Matériel :

- Cabaret à pansement
- Gants stériles et gants jetables
- Réglette
- Piqué
- Sac de papier
- Diachylon
- NaCl ou solution antiseptique (selon prescription)
- Seringue de 30 ml avec aiguille ou angio #18 ou #20
- Compresses stériles supplémentaires de grandeur appropriée selon la plaie
- Coussinets stériles (pads abdominaux) PRN
- Protecteur cutané PRN
- Hypafix
- Tube à prélèvement (écouvillon) PRN
- Tout autre matériel selon le PTI ou ordonnance médicale




Compétence 8

Bloc 2

	Pratique		Auto-Évaluation		Évaluation Enseignant	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
						
1. *Vérifier l'ordonnance médicale, le plan de soins, le PTI.						
2. Se laver les mains						
3. Rassembler le matériel nécessaire <ul style="list-style-type: none">➤ Vérifier les dates d'expiration➤ Vérifier la date d'ouverture de la solution						
4. Se présenter						
5. Prendre une lingette avec un gant pour désinfecter la table et y déposer le matériel						
6. Refaire l'hygiène des mains						
7. Préparer la personne et l'environnement : <ul style="list-style-type: none">➤ Vérifier l'identité de la personne avec le bracelet et sa feuille de route➤ Expliquer le procédé à la personne➤ Faire sortir les visiteurs et fermer les fenêtres PRN➤ Vérifier les freins et mettre le lit à une hauteur confortable➤ Ajuster la table à la hauteur de la taille et la placer de façon fonctionnelle selon la localisation de la plaie						

<ul style="list-style-type: none"> ➤ S'assurer d'un bon éclairage ➤ Isoler et installer la personne confortablement de façon à avoir accès à la plaie ➤ Aviser la personne de ne pas toucher à la plaie ou au matériel stérile. Demander de ne pas tousser ou éternuer en direction du champ stérile , ➤ Fixer le sac de papier au lit ou à la table ➤ Découvrir seulement la région où se trouve le pansement ➤ Installer le piqué sous la région de la plaie. 						
8. Enfiler des gants jetables et enlever le pansement existant						
9. Observer la quantité et la qualité de l'écoulement sur le pansement antérieur						
10. Examiner et mesurer la plaie avec la réglette						
11. Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains si accessible						
12. Ouvrir le plateau à pansement de façon stérile						
13. Pousser le plateau vers l'arrière à l'aide de la pince ou en passant sous le champ stérile						
14. Verser la solution (NaCl ou antiseptique) dans le contenant approprié en protégeant l'étiquette. Inscire la date sur une bouteille neuve						
15. Ouvrir les autres compresses nécessaires et tout autre matériel supplémentaire (seringue, aiguille, onguent, etc) et les déposer sur le champ stérile						
16. Déterminer la longueur d'hypafix requise et le couper au besoin						
17. Mettre les gants stériles						
18. Installer le champ stérile en protégeant les gants stériles						

Bloc 2

	Pratique		Auto-Évaluation		Évaluation Enseignant	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
						
19. Remplir la seringue de NaCl et adapter l'aiguille PRN						
20. Irriguer la plaie à une distance de 10-15 cm de la région la moins contaminée (plaie) vers la plus contaminée (pourtour)						
21. L'intérieur de la plaie ne doit pas être asséchée sauf s'il y a accumulation de liquide. Déposer une compresse pour absorber le surplus seulement						
22. Assécher le pourtour de la plaie avec une compresse						
23. Si prescrit, appliquer l'onguent antiseptique à l'aide d'un abaisse langue stérile. Toujours appliquer de la région la moins contaminée (plaie) vers la région la plus contaminée (pourtour)						
24. Appliquer les compresses stériles nécessaires à l'aide d'une pince de façon à couvrir complètement la plaie						
25. Enlever les gants stériles						
26. Fixer le pansement avec de l'hypafix ou autre						
27. Couvrir la personne et la réinstaller confortablement						
28. Ramasser le matériel souillé et le disposer aux endroits appropriés						
29. Se laver les mains						

**30. Inscrire les éléments importants au dossier et
mettre à jour les informations au cardex**

--	--	--	--	--	--	--