



Installation de la sonde vésicale
SASI C.16

<u>Étapes</u>	<u>Matériels</u>	Pairs		Prof	
		<u>O</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u>
*1) Vérifie son ordonnance (Prescription et allergie au dossier ; iode, latex)	PTI Feuille de route				
*2) Se lave les mains	SHA				
3) Rassemble son matériel selon la tâche et vérifie l'intégrité et les dates d'expiration	Sonde 12-14 ou 16 Plateau stérile Gants stériles Gants propres Compresse 4x4 Gelée de xylocaïne Sac collecteur Tampon d'alcool Diachylon Sac de papier OU de plastique Piqué Débarbouillettes Savon				
4) Se rend à la porte du patient					
*5) Se lave les mains	SHA				
6) Dépose son matériel sur une surface propre et sèche	Désinfectant PRN				
*7) Vérifie l'identité du patient	Feuille de route Bracelet d'identité				
8) Se présente et explique la procédure					




Installation de la sonde vésicale
SASI C.16

<u>Étapes</u>	<u>Matériels</u>	Pairs		Prof	
		<u>O</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u>
*9) Isole le patient					
*10) Vérifie les freins et place le lit à la bonne hauteur					
11) S'assure que le client à fait sa toilette génitale, ou le fait si client incapable	Débarbouillettes Savon				
12) Installe et ajuste sa table + poubelle ou sac à rebus du bon côté (main non dominante sur les parties génitales)	Diachylon Sac de papier				
13) Installe le client dans la bonne position et insère le piqué propre sous les fesses  Jambes allongées et écartées  Genoux fléchis, jambes écartées	Piqué				
14) Déballe le sac collecteur, le vérifie et le fixe au lit en insérant l'embout sous le piqué, puis prépare ses diachylons pour fixer la sonde	Sac collecteur Diachylon				
*15) Se lave les mains	SHA				
*16) Ouvre le champ stérile	Plateau stérile				

Installation de la sonde vésicale
SASI C.16

<u>Étapes</u>	<u>Matériels</u>	Pairs		Prof	
		<u>O</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u>
*17) Dépose tout le matériel nécessaire dans le champ stérile, selon la technique apprise et ouvre la première enveloppe des gants stériles.	Sonde Compresse 4x4 Gants stériles Gelée de xylocaïne				
18) Découvre les parties génitales du client et s'assure que la position est toujours adéquate					
*19) Se lave les mains	SHA				
*20) Enfile les gants stériles	Gants stériles				
21) Dépose le piqué stérile sous les fesses du client (côté lustré contre le matelas)					
22) Place de façon fonctionnel le contenu du plateau stérile					
*23) Défait les ouates et verse l'iode dessus					
*24) Défait la sonde de son deuxième emballage, lubrifie l'extrémité et aboute la seringue d'H2O stérile puis la dépose dans le contenant gradué					

Installation de la sonde vésicale
SASI C.16

<u>Étapes</u>	<u>Matériels</u>	Pairs		Prof	
		<u>O</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u>
25) Installe le champ fenêtré  Pénis dans l'ouverture  Dépose sur le pubis					
*26) Fait la désinfection des organes génitaux selon la technique apprise (Contamine sa main non dominante) Chez l'homme, insérer la xylocaïne a/n du méat urinaire.	Gelée de xylocaïne				
*27) Insère la sonde vésicale a/n du méat urinaire et pousse jusqu'à retour d'urine ( = pénis à 90 puis descendre à environ 30. Si résistance, peut faire tousser)					
28) Repousse la sonde de 2.5 cm lors de retour d'urine et la stabilise avec sa main non dominante					
29) Gonfle le ballonnet et retire la seringue en maintenant le piston					
30) S'assure que la sonde est bien en place en la tirant légèrement					

Installation de la sonde vésicale
SASI C.16

<u>Étapes</u>	<u>Matériels</u>	Pairs		Prof	
		<u>O</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u>
31) Joint le sac collecteur à la sonde de façon stérile, désinfecte PRN	Tampon d'alcool				
32) Conserve les résidus du contenant gradué					
33) Essui le surplus d'iode PRN	Compresse 4x4				
34) Vérifie la perméabilité de la sonde et du sac collecteur					
35) Retire les gants stériles					
*36) Se lave les mains	SHA				
37) Fixe la sonde sur la cuisse du client	Diachylon				
38) Réinstalle le patient confortablement, descend le lit					
*39) Se lave les mains	SHA				
40) Enfile des gants propres	Gants propres				
*41) Observe et note la quantité et la qualité (couleur, odeur, limpidité) des résidus avant d'en disposer	Contenant gradué				
42) Dispose adéquatement du matériel souillé					

Installation de la sonde vésicale
SASI C.16

<u>Étapes</u>	<u>Matériels</u>	Pairs		Prof	
		<u>O</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u>
43) Nettoie sa surface de travail	Désinfectant				
44) Retire ses gants propres					
*45) Se lave les mains	SHA				
*46) S'assure que le patient à sa cloche d'appel et ses effets personnels à sa portée					
*47) Se lave les mains	SHA				
48) Enfile un gant propre	Gants propres				
49) Quitte la chambre, lave sa main libre et apporte le sac de matériel souillé dans sa main gantée	SHA				
50) Dispose du matériel					
51) Retire son gant propre					
*52) Se lave les mains	SHA				
*53) Consignes tout dans les documents appropriés	Plan de soins Dosage I/E Note d'évolution : Date et heure Type/ calibre de sonde Drainage libre Contenu du ballonnet Qualité et quantité des résidus Tolérance du client Signature et titre				

